

Guía de Configuración: Logitech M720 Triathlon

Controlador LogiOps (logid) en Ubuntu 24.04 LTS (Wayland)

Nota del sistema: Esta guía detalla la instalación, configuración y depuración del daemon de Logitech logid para habilitar funciones especiales en el mouse Logitech M720 Triathlon, tales como gestos con el pulgar y asignaciones de teclado personalizadas.

1. Instalación de Dependencias

Para poder compilar e instalar el controlador en Ubuntu 24.04, es necesario contar con las siguientes dependencias de desarrollo. Instálalas con el siguiente comando:

```
sudo apt update && sudo apt install -y build-essential cmake pkg-config
libevdev-dev libudev-dev libconfig++-dev libglib2.0-dev
```

2. Compilación e Instalación

Una vez obtenidas las dependencias, realiza la compilación del código desde el directorio del repositorio clonado:

```
cd ~/src/trabajo_de_titulo/rebaja_arancel/logiops
mkdir -p build && cd build
cmake -DCMAKE_BUILD_TYPE=Release ..
make
sudo make install
```

Este proceso generará el ejecutable binario e instalará el archivo del servicio de systemd para controlar el daemon.

3. Archivo de Configuración

El daemon busca su archivo de configuración en la ruta global `/etc/logid.cfg`. Crea y edita este archivo con privilegios de root:

```
sudo nano /etc/logid.cfg
```

A continuación se muestra un ejemplo optimizado para el mouse **Logitech M720 Triathlon**, el cual mapea el botón del pulgar para gestos del sistema y control multimedia:

```
devices: (
{
    name: "Logitech M720 Triathlon";
    dpi: 1000; // Ajuste de sensibilidad predeterminada

    buttons: (
        // Boton oculto bajo el pulgar (Gesture button)
        {
            cid: 0xc3;
            action =
            {
                type: "Gestures";
                gestures: (
                    {
                        direction: "Up";
                        mode: "OnRelease";
                        action = {
```

```

        type: "Keypress";
        keys: ["KEY_PLAYPAUSE"]; // Mover arriba: Play/

Pausa
    };
},
{
    direction: "Down";
    mode: "OnRelease";
    action = {
        type: "Keypress";
        keys: ["KEY_MUTE"]; // Mover abajo: Silenciar
    };
},
{
    direction: "Left";
    mode: "OnRelease";
    action = {
        type: "Keypress";
        keys: ["KEY_LEFTMETA", "KEY_LEFT"]; // Mover izq
.: Escritorio izquierdo
    };
},
{
    direction: "Right";
    mode: "OnRelease";
    action = {
        type: "Keypress";
        keys: ["KEY_LEFTMETA", "KEY_RIGHT"]; // Mover
der.: Escritorio derecho
    };
},
{
    direction: "None";
    mode: "OnRelease";
    action = {
        type: "Keypress";
        keys: ["KEY_LEFTMETA"]; // Clic simple: Vista de
Actividades
    };
}
);
};
}
);
}
);
}
);

```

4. Habilitar y Controlar el Servicio

Para aplicar los cambios e iniciar la ejecución automática del daemon en segundo plano, controla el servicio con los comandos de `systemctl`:

```

# Habilitar e iniciar por primera vez
sudo systemctl enable --now logid

# Detener el servicio (por ejemplo, para pruebas)
sudo systemctl stop logid

# Reiniciar el servicio (tras hacer cambios en la configuracion)
sudo systemctl restart logid

```

5. Detección de Botones y Depuración (CIDs)

Si deseas mapear otros botones del mouse, debes identificar su identificador numérico o `cid`. Para hacerlo en tiempo real:

1. Detén el servicio en ejecución: `sudo systemctl stop logid`.
2. Ejecuta el binario manualmente en modo detallado: `sudo logid -v`.
3. Presiona los botones del mouse. La terminal mostrará los eventos con su correspondiente código CID (por ejemplo, `cid: 0x53` para retroceder).
4. Presiona `Ctrl + C` en la terminal para finalizar las pruebas y reinicia el servicio con `sudo systemctl start logid`.